

# SpeedTouch-modem instellen onder Windows XP

Hoe je je SpeedTouch-modem draadloos kunt verbinden met je computer, leggen we nu uit.

**Stap 1** | Klik met je rechtermuisknop onderin de taakbalk in het systeemvak op dit icoontje ((AFBEELDING)

) en kies voor de optie **Beschikbaar draadloze netwerken weergeven**. Kies in het scherm dat verschijnt voor **Een draadloos netwerk voor een huis of klein bedrijf instellen**.



**Stap 2** | Kies in dit scherm de knop **Volgende**. Kies in het scherm hierop de eerste optie, **Een nieuw draadloos netwerk instellen**. Kies **Volgende**. Voer bij **Netwerknaam (SSID)** de SSID code in van jouw modem. Bij de SpeedTouch-modems staat deze aan de onderkant van jouw modem. Kies voor **Handmatig een netwerksleutel toewijzen**, en klik **WPA-codering in plaats van WEP gebruiken** aan. Klik weer op **Volgende**. Klik het vinkje bij **Verberg characters als ik type** weg en toets nu tweemaal uw WPA-sleutel in. Deze staat, als je een SpeedTouch-modem heeft, ook aan de onderkant van jouw modem. Kies **Volgende**. Kies **Netwerk handmatig instellen** en klik weer op **Volgende**. Kies nu voor **Voltoeien**.



**Stap 3** | In het scherm dat overblijft zal Windows naar draadloze netwerken gaan zoeken. Selecteer de draadloze verbinding die je net hebt ingesteld bij stap 2. Klik op de knop **Verbinden** om de verbinding tot stand te brengen.



---

**Aantal gebruikte afbeeldingen: 3**

Bekijk de afbeeldingen gratis op goede grootte via

[http://www.helpdeskweb.nl/tutorials/17/SpeedTouch-modem\\_instellen\\_onder\\_Windows\\_XP.html!](http://www.helpdeskweb.nl/tutorials/17/SpeedTouch-modem_instellen_onder_Windows_XP.html!)

---

© HelpdeskWeb.nl; 2008-2012.